

Налаштування модуля обробки документів сервісу EDIN-IDP

Скорочення


ОС - облікова система.

Запуск модуля обробки документів сервісу EDIN-IDP

Інтеграційний модуль обробки документів сервісу EDIN-IDP (далі - модуль EDIN-IDP) дозволяє працювати з обліковими системами 1С | BAS: Підприємство 8.X, платформа 8.3.11 та вище, на звичайних та керованих формах (надалі 1С | BAS) на базі операційної системи Windows.


Для роботи з модулем EDIN-IDP у користувача повинна бути підключена послуга для роботи з API. Для роботи з програмою користувачеві надаються логін та пароль.

Для запуску модуля EDIN-IDP в обліковій системі 1С | BAS відкрийте файл запуску програми (передається користувачеві співробітниками EDIN) через меню Сервіс і Налаштування -> Файл -> Відкрити (Зображення 1).



Зображення 1 - Запуск модуля BAS IDP


Після підтвердження вибору потрібного файлу відкриється початкова сторінка модуля EDIN-IDP (Зображення 2).



Зображення 2 - Початкова сторінка модуля EDIN-IDP

Налаштування модуля EDIN-IDP

Для подальшої роботи необхідно провести синхронізацію EDIN-IDP та 1С | BAS. Для цього натисніть кнопку «Налаштування» (Зображення 3).



Зображення 3 - Налаштування модуля EDIN-IDP. Вкладка «Підключення»

В «Налаштуваннях» є 2 вкладки

- Підключення
- Налаштування

Вкладка «Підключення»

На вкладці «Підключення» (Зображення 3) відображаються налаштування підключення модуля:

- **Основний каталог** – шлях до місця розташування файлу модуля.
- **Сервер обміну** – URL адреса платформи електронного документообігу EDIN (на цю адресу будуть надсилатись запити).
- Панель із переліком користувачів - можливо додати / видалити користувачів за допомогою відповідних кнопок панелі.

У полі «**Сервер обміну**» потрібно задати наступну URL адресу: <https://idp.edin.ua/>


Налаштування користувачів зберігаються в файлі **config_idp**:

- для керованих форм в базі даних BAS,
- для звичайних форм - у каталозі розміщення обробки.

Після вводу даних користувачів можливо здійснити перевірку (кнопка «**Перевірити підключення користувачів**») введених даних (за обраними користувачами, тобто у рядках яких встановлено відмітки в колонці «**Вибрати**»). В результаті перевірки отриманий токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію.

Вкладка «Налаштування»

На вкладці «Налаштування» задається мапа відповідності документів та їх полів в системах EDIN і 1С | BAS (Зображення 4).




Зображення 4 - Налаштування модуля EDIN-IDP. Вкладка «Налаштування»

Для додавання мапи відповідності для нового документа виконайте наступні кроки:

1. Натисніть кнопку «**Додати**» зверху вкладки.
2. В таблиці з'явиться нова порожня строка. Заповніть по черзі значення у всіх комірках цієї строки (найменування комірок задані в шапці таблиці). Для

цього встановіть курсор в потрібну комірку та натисніть кнопку з трьома крапками (Зображення 5).




Зображення 5 - Додавання налаштувань для нового документа

- Для комірок «**Документ**» та «**Документ ОС**» оберіть потрібне значення з випадаючого списку (Зображення 5).
- Для комірки «**ID документа**» заповніть місце зберігання ідентифікатора (uuid) задачі розпізнання документа IDP в ОС клієнта на Формі налаштувань відповідності даних документа IDP (Зображення 6).

Зображення 6 - Налаштування ID документа

- Для комірки «**EDIN налаштування документа**» потрібно задати мапу відповідності полів обраного документа EDIN полям документа в ОС 1С | BAS (Зображення 7). На лівій панелі форми відображається перелік полів обраного документа 1С | BAS. На правій панелі форми відображається перелік полів обраного документа платформи EDIN з можливістю обрати формулу заповнення реквізитів.




Зображення 7 - Налаштування мапи відповідності полів документів

Оберіть на лівій панелі реквізит документа ОС, для якого потрібно задати формулу відповідності, та встановіть курсор в комірці **«Формула заповнення реквізита»**. Далі потрібно обрати відповідність тегу / тегам IDP на правій панелі.


Можливо задати 3 типи формули відповідності:

1. Прямá відповідність реквізита ОС 1С | BAS безпосередньо з файла IDP. Для цього потрібно обрати подвійним кліком потрібний тег в розділі **«Дані файлу»** правої панелі.
2. Відповідність реквізита ОС 1С | BAS тегу / тегам документа IDP за алгоритмом. Для цього потрібно обрати подвійним кліком потрібний тег або кілька тегів по черзі з розділу **«Алгоритми»** правої панелі. **Зверніть увагу: Тут важлива послідовність полів у формулі!**
3. Відповідність реквізита ОС 1С | BAS константі. Наприклад, в реквізиті «Валюта» завжди має бути значення «грн». Для цього оберіть подвійним кліком тег **«CONSTANTA»** на правій панелі (Зображення 8). Натисніть кнопку з трьома крапками. Оберіть з випадуючого переліку потрібний тип даних і натисніть кнопку **«ОК»**. Після цього у вікні **«CONSTANTA»** з'явиться випадуючий список значень відповідного типу. Оберіть потрібне значення і натисніть кнопку **«ОК»**.



Зображення 8 - Налаштування формули CONSTANTА

Створені формули відповідності відобразяться на лівій панелі у стовбці «**Формула заповнення реквізита**» (Зображення 9).



Зображення 9 - Формули заповнення реквізита

Після налаштування всіх формул натисніть кнопку «**Зберегти**».

Тепер документи даного типу можуть опрацьовуватись сервісом EDIN-IDP.

🔄Revision #11

★Created 2025-12-10 13:49:01 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-12-24 16:39:34 UTC by Наталя Сідненко