

Змінити статус співробітника POST /api/external/company/employee/status

Метод змінює статус співробітника компанії. Якщо дія вимагає каскадної зміни статусів ключів співробітника, API формує PDF-документи зміни статусу ключів, підписує їх ключем адміністратора/суперадміністратора, зберігає підтвердження і змінює статуси ключів.

Клієнт не підписує PDF самостійно. Клієнт передає UUID ключа адміністратора/суперадміністратора та зашифрований пароль до нього.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/external/company/employee/status
URL параметри	companyCode (обов'язково) - код Компанії; employeeIpn (обов'язково) - ІПН/РНОКПП співробітника.
Authorization	
Auth type	API key
Key / Value	x-system-id - токен, отриманий при підключенні
Headers	
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	JSON приклад запиту: <pre>{ "action": "BLOCKED", "adminKeyUuid": "019ec000-0000-7000-8000-000000000099", "adminKeyPassword": "BASE64_RSA_ENCRYPTED_ADMIN_KEY_PASSWORD", "reason": "Тимчасове блокування співробітника" }</pre>

Опис полів запити:

Поле	Тип	Обов'язкове	Опис
<code>action</code>	enum	так	Новий статус/дія для співробітника: <code>ACTIVE</code> , <code>BLOCKED</code> , <code>FIRED</code> , <code>REHIRED</code> .
<code>adminKeyUuid</code>	string UUID	так	UUID ключа адміністратора/суперадміністратора цієї компанії.
<code>adminKeyPass-word</code>	string	так	Base64 від RSA-encrypted bytes пароля ключа адміністратора/суперадміністратора. Шифрувати public key з <code>/api/external/key</code> .
<code>reason</code>	string	так	Причина зміни статусу. Мінімум 4 символи після trim. Потрапляє у PDF-документи зміни статусу ключів і в історію статусів співробітника.

Дозволені переходи статусів:

Поточний статус співробітника	Дозволені <code>action</code>
<code>ACTIVE</code>	<code>BLOCKED</code> , <code>FIRED</code>
<code>REHIRED</code>	<code>BLOCKED</code> , <code>FIRED</code>
<code>BLOCKED</code>	<code>ACTIVE</code> , <code>FIRED</code>
<code>FIRED</code>	<code>REHIRED</code>

Якщо передати недозволений перехід, API поверне `wrong_action`.

RESPONSE

В тілі відповіді передаються статус 200.

JSON приклад відповіді:

```
{
  "employee": {
    "id": 456,
    "login": "380501112233",
    "email": "employee@example.com",
    "fullName": "Іваненко Іван Іванович",
    "ipn": "3148615913",
    "role": "USER",
    "employeeStatus": "BLOCKED",
    "employeeEmail": "employee@example.com"
  },
  "pdf": [
    "BASE64_SIGNED_STATUS_CHANGE_PDF"
  ]
}
```

Опис полів відповіді:

Поле	Тип	Опис
<code>employee</code>	object	Оновлений JSON-об'єкт <code>ESSUser</code> . Поля описані в розділі 2.2.
<code>pdf</code>	string[]	Масив підписаних PDF-документів зміни статусу ключів у base64.

Для `REHIED` PDF-документи за ключами не формуються, тому `pdf` буде порожнім масивом.

Якщо у співробітника немає ключів, для яких потрібно виконати каскадну зміну статусу, `pdf` також буде порожнім масивом.

В історії статусів ключів дія фіксується як виконана адміністратором компанії.

CURL

```
curl -X POST 'https://host/api/external/company/employee/status?... ' \
  -H 'x-system-id: 019eb581-307b-7562-8a1f-20227511e898' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "action": "BLOCKED",
    "adminKeyUuid": "019ec000-0000-7000-8000-000000000099",
    "adminKeyPassword": "BASE64_RSA_ENCRYPTED_ADMIN_KEY_PASSWORD",
    "reason": "Тимчасове блокування співробітника"
  }'
```

Помилки

HT TP	type	Додаткові поля	Опис
400	<code>employee_not_found</code>	—	Співробітник не знайдений.
400	<code>wrong_action</code>	—	Перехід статусу не дозволений.
400	<code>unsupported_action</code>	—	<code>action</code> не передано або не підтримується.
400	<code>invalid_reason</code>	—	<code>reason</code> порожній або коротший за 4 символи після trim.
400	<code>decrypt_error</code>	<code>field=adminKeyPassword</code>	Не вдалося розшифрувати пароль ключа адміністратора/суперадміністратора.
400	<code>admin_pkey_not_found</code>	—	Ключ адміністратора/суперадміністратора не знайдено або не належить company.
400	<code>admin_required</code>	—	Власник <code>adminKeyUuid</code> не має ролі <code>ADMIN / SUPER_ADMIN</code> .
400	<code>invalid_password</code>	—	Пароль ключа адміністратора/суперадміністратора неправильний.
400	<code>pkey_wrong_status</code>	—	Каскадна зміна статусу одного з ключів неможлива для поточного стану ключа.
403	<code>company_access_denied</code>	—	Немає доступу до company.
403	<code>company_wrong_status</code>	<code>status</code>	Компанія не <code>ACTIVE</code> .

🔄Revision #2

★Created 2026-06-22 10:48:30 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-06-22 14:56:40 UTC by Наталя Сідненко