# Інструкція з транспортування (IFTMIN)

Інструкція з транспортування (IFTMIN) надсилається замовником оператору логістичних послуг. В цьому документі вказуються остаточні деталі поставки.

**Опис полів**

| **Назва поля** [1] | **Тип** [2] | **Формат** | **Опис** |
|---|---|---|---|
| **IFTMIN** | | | Початок документа |
| NUMBER | M | Рядок (5) | Номер документа; повинен бути наступного формату X_Y, де X — це порядковий номер машини, яка їде по замовленню Y — це загальна кількість машин, яка поїде по замовленню (MIN - 1, MAX - 99). X повинен < або = Y. Наприклад 2_5. |
| DATE | M | Дата (PPPP-MM-ДД) | Дата документа |
| DELIVERYDATE | M | Дата (PPPP-MM-ДД) | Дата поставки |
| DELIVERYTIME | M | Час (год: хв) | Час доставки |
| DOCTYPE | O | Рядок (1) | Тип документа:<br>• O - оригінал,<br>• R - заміна |
| **DOCUMENT** | | | Дані про документи (початок блоку) |
| **DOCITEM** | | | Дані про документ (початок блоку) |
| DOCTYPE | M | Рядок (2) | Допустимі значення:<br>• «ON» - IFTMIN робиться на базі Замовлення (вказується номер) |
| DOCNUMBER | M | Рядок (16) | Номер Замовлення |
| DOCNUMBERTN | O/M | Рядок (32) | Номер Кількісної накладної. Якщо в документі вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні. |
| **DOCITEM** | | | Дані про документ (закінчення блоку) |
| **DOCUMENT** | | | Дані про документи (закінчення блоку) |
| **HEAD** | | | Початок основного блоку |
| CONSIGNOR | M | Число (13) | GLN вантажовідправника (постачальника) |

| Назва поля [1] | Тип [2] | Формат | Опис |
|---|---|---|---|
| DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN місця доставки |
| SENDER | M | Число (13) | GLN відправника повідомлення |
| RECIPIENT | M | Число (13) | GLN одержувача повідомлення |
| **POSITIONS** | | | Товарні позиції (початок блоку) |
| POSITIONNUMBER | M | Число * 1, 100 + | Номер позиції |
| PACKAGETYPE | O | Рядок (3) | Тип упаковки «(Тип палет: 09 – зворотний піддон; 200 – палета ISO 0 – 1/2 EURO Pallet; 201 – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet)» |
| PACKAGEQUANTITY | O | Число десяткове | Кількість упаковок |
| PACKAGEWIGHT | O | Число десяткове | Вага |
| MAXPACK-AGEQUANTITY | O | Число десяткове | Максимальна кількість упаковок |
| **POSITIONS** | | | Товарні позиції (закінчення блоку) |
| **HEAD** | | | Закінчення основного блоку |
| **IFTMIN** | | | Закінчення документа |

---

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об’єктЗПараметрами**;
- **масивОб’єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов’язкові (опційні) поля для заповнення.

---

**Завантажити XML приклад:** IFTMIN_example.xml

**Завантажити JSON приклад:** IFTMIN.json

---

Revision #2
★Created 2026-05-12 09:01:15 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-05-12 09:06:37 UTC by Наталя Сідненко