

Запуск модуля ERP Connector PRO

Скорочення

ОС - облікова система

ЕЦП - електронно-цифровий підпис/печатка

GLN - (Global Location Number) глобальний номер місцезнаходження

НКИ - носій конфіденційної інформації

Запуск модуля ERP Connector PRO

Модуль **ERP Connector PRO** дозволяє працювати з обліковими системами 1С | BAS: Підприємство 8.X (надалі 1С | BAS), платформа 8.3.11 та вище, на звичайних та керованих формах на базі операційної системи Windows.

Список типових конфігурацій в підтримці модуля:

1. Конфігурації на керованих формах:

- BAS ERP 2.1
- BAS ERP 2.5
- BAS Бухгалтерія
- BAS КУП
- BAS Small Company - можливий не повний функціонал
- Бухгалтерія 2.0 - потребує додаткового аналізу перед встановленням
- Керування невеликою фірмою (Керування нашою фірмою) (УНФ 1.6) - Аналіз конкретної версії, тільки з доопрацюваннями.


2. Конфігурації на звичайних формах:

- Управління торговим підприємством (УТП)
- Управління виробничим підприємством (УПП)
- Управління торгівлею 2.3 (УТ 2.3)
- Бухгалтерія 1.2 - частковий функціонал, потрібен аналіз і доопрацювання.

Підтримка нестандартних, змінених та застарілих конфігурацій здійснюється по запиту через додаткові доопрацювання.

Для роботи з **ERP Connector PRO** у користувача має бути підключена послуга для роботи з API. Для роботи з програмою користувачеві надаються логін (**email**) та пароль (**password**).

Для запуску **ERP Connector PRO** необхідно в обліковій системі 1C | BAS відкрити файл запуску модуля, який передається користувачеві співробітниками EDIN (Зображення 1).



Зображення 1 - Відкриття файла запуску модуля



У користувача повинні бути повні права на теку, в якій знаходиться файл модуля.

Для 1C | BAS на керованих формах не потрібні права на теку, в якій знаходиться обробка.

При підключенні **ERP Connector PRO** облікова система 1C | BAS може вимагати від користувача дозвіл на виконання операцій з боку програми (захист від небезпечних дій).

При першому запуску модуля (відсутній **config.txt**) автоматично відкривається розділ **«Налаштування»** для введення всіх необхідних даних (надалі при запуску відкривається розділ «Вхідні»).

Після налаштування модулю для 1C | BAS на **керованих формах** у типовому довіднику 1C | BAS «Файли» автоматично створюється каталог «EDIN files», де зберігається файл **EDIN_config.txt** із загальними налаштуваннями і окремо для кожного користувача файл із користувацькими налаштуваннями **EDIN_Settings_<назва користувача>.txt**.

Після налаштування модулю для 1C | BAS на **звичайних формах** у каталозі обробки зберігається файл **config.txt** із загальними налаштуваннями і для кожного користувача створюється каталог відповідно до назви користувача в 1C, в якому знаходиться файл з налаштуваннями користувача **UserSettings.txt**.

- Опис конфігураційного файлу можна знайти за [посиланням](#).
- Опис файлу налаштувань користувача можна знайти за [посиланням](#).

Налаштування «EDI» та «ETTN» блоків відрізняються, їх можна знайти за наступними посиланнями:

- [«EDI» блок](#)
- [«ETTN» блок](#)

🕒Revision #7

★Created 2026-02-18 15:14:30 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-04-24 13:37:37 UTC by Наталя Сідненко