

# Акт невідповідності (COMDOC\_009)

## Опис полів

Назва поля <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
<b>ЕлектроннийДокумент</b>			Початок документу
<b>Заголовок</b>			Заголовок (початок блоку)
НомерДокументу	M	Рядок (16)	Номер документу комерційна дискусія
ТипДокументу		Рядок (50)	Акт невідповідності
КодТипуДокументу		«009»	009=Акт невідповідності
ДатаДокументу		Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата складання документу
НомерЗамовлення	M	Рядок (20)	Номер замовлення за документом
ДатаЗамовлення		Дата (PPPP-ММ-ДД)	Дата здійснення замовлення
МісцеСкладання	O	Рядок (255)	Місце складання документу
<b>Заголовок</b>			Заголовок (завершення блоку)
<b>Сторони</b>		Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1	Сторони, між якими укладено документ (початок блоку)
<b>Контрагент</b>		Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10	Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим - отримувача
СтатусКонтрагента	M	Рядок (30)	Допустимі значення: Покупець; Отримувач; Продавець; Замовник; Виконавець; Перевізник; Платник; Підрядник; Відправник; Вантажоодержувач; Вантажовідправник; Експедитор; Клієнт; Консультант
ВидОсоби		Рядок (20)	Допустимі значення: Юридична Фізична
НазваКонтрагента		Рядок (50)	Назва контрагента
КодКонтрагента		Рядок (8)	Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)
ІПН	M	Рядок (12)	Індивідуальний податковий номер контрагента
GLN	M	Integer (13)	Глобальний номер розташування (GLN) контрагента
<b>Контрагент</b>			Контрагент (завершення блоку)
<b>Сторони</b>			

Назва поля <sup>1</sup>	Тип <sup>2</sup>	Формат	Опис
			Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку)
Параметри			Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації
Параметр		Рядок (50)	Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.
<b>Таблиця</b>		Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1	Таблиця (початок блоку)
<b>Рядок</b>		Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999	Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю
НомПоз	М	Integer (3)	Номер позиції
АртикулПокупця	М	Рядок (10)	Артикул покупця
Найменування		Рядок (50)	Найменування товарної позиції
ЗаявленаКількість		Decimal (#.00)	Заявлена кількість товарних позицій
ПрийнятаКількість		Decimal (#.000)	Прийнята кількість товарних позицій
ОдиницяВиміру		Рядок (10)	Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам...
БазоваЦіна		Decimal (#.00)	Ціна за одиницю без ПДВ
Текст		Рядок (100)	Додаткова інформація
<b>Рядок</b>			Рядок (завершення блоку)
<b>Таблиця</b>			Таблиця (завершення блоку)
<b>ЕлектроннийДокумент</b>			Завершення документу

Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd\_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd\_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- **жовтим фоном** виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опційні) поля для заповнення.

Завантажити XML приклад: [COMDOC\\_009.xml](#)

Завантажити JSON приклад: [COMDOC\\_009.json](#)

---

🕒 Revision #1

★ Created 2026-05-12 13:13:29 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-05-12 13:23:58 UTC by Наталя Сідненко